

## Rechte welche manuell via Admin Rollenmanager vergeben werden können

| Function Name                                 | Bezeichnung (Anzeige)                                 | Beschreibung  | Manual Managable |
|---|---|---|------------------|
| AdminActivationOverview                       | Zentrale Aufschaltungsseite anzeigen                  | Zentrale Aufschaltungsseite anzeigen  | 1                |
| AdminActivationResetScheduler                 | Aufschaltung abbrechen                                | Aufschaltung abbrechen (Scheduler stoppen)  | 1                |
| AdminChangeActivation                         | Aufschaltung verschieben                              | Aufschaltung verschieben (Scheduler Startdatum aktualisieren)   | 1                |
| AdminChangeRelocationProcess                  | Wechselzeitpunkt ändern                               | Wechselzeitpunkt ändern (Umzug, AT Wechsel)   | 1                |
| <del>AdminFtthPortForgottenProvisioning</del> | <del>FTTH Port vergessen provisionieren</del>         | <del>FTTH Port vergessen provisionieren</del>   | <del>±</del>     |
| AdminInitiateRelocationProcess                | Wechselprozess einleiten                              | Wechselprozess einleiten (Umzug, AT Wechsel)  | 1                |
| AdminResetActivation                          | Aufschaltung abbrechen und Best. löschen              | Aufschaltung abbrechen und Bestellung löschen (Scheduler stoppen und RequestService auf gelöscht flaggen)   | 1                |
| AdminUserDetailsCreateDevice                  | Endgerät hinzufügen                                   | Hat das Recht Endgeräte hinzuzufügen  | 1                |
| AllowOrderPowerlineDevice                     | Kann ein Powerline Gerät bestellen                    | Hat die Berechtigung ein Powerline Gerät zu bestellen   | 1                |
| AuthProvisioningAdmin                         | Provisioning Admin Auth-Plattform                     | Senden der Reprovisionierung an die Auth-Plattform  | 1                |
| <del>BuildingManager</del>                    | <del>BuildingManager</del>                            | <del>Berechtigung für die Manipulation von Gebäuden</del>   | <del>±</del>     |
| CustomerDataEdit                              | Direktes Speichern von Kundendaten                    | Speichern der Kundendaten und Adressen ohne einen WF zu erzeugen  | 1                |
| DowngradeAbos                                 | Abos downgraden                                       | Benutzer kann ein Abo downgraden (Inet, Festnetz und Kombi)   | 1                |
| FileArchiveRestore                            | FileArchiveRestore                                    | Kann "gelöschte" Dateien sehen, öffnen und wiederherstellen   | 1                |
| FinanceUser                                   | FinanceUser   | Zeigt die Reports fürs Rechnungswesen an, ermöglicht das Aufrufen des Verbindungsnachweises ohne Anonymisierung sowie das Aufrufen der Datei Verbindungsnachweis wenn Kunde | 1                |
| <del>FTTHPortAdmin</del>                      | <del>FTTHPortAdmin</del>                              | <del>Berechtigung für Modifikationen der FTTH Ports</del>   | <del>±</del>     |
| HeConfig                                      | HeConfig  | Berechtigung für die Anzeige des Konfigurationstab in der Headend Analyse   | 1                |
| ManageProfiles                                | Profile verwalten                                     | Ist berechtigt die Userprofile zu verwalten   | 1                |
| ManualAccounting                              | ManualAccounting                                      | Darf manuelle Rechnungspositionen verwalten.  | 1                |
| MiaAdmin                                      | MiaAdmin  | Das Recht, einem Kunden den Mitarbeiterstatus zu geben.   | 1                |
| MigrateServiceRequest                         | Bestell-Migrator                                      | Darf definierte Werte von „alten“ in „neue“ Bestellungen überführen   | 1                |
| MoveServiceOnDevice                           | Dienst von einem Endgerät auf ein anderes verschieben | Dienst von einem Endgerät auf ein anderes verschieben in Bezug auf QL TV (Homegateway)  | 1                |
| OverrideCancelLock                            | OverrideCancelLock                                    | Kann Vorzeitige Kündigungen einreichen  | 1                |
| PromotionAdd                                  | Promotionen hinzufuegen                               | Kann eine Retention Promo aktivieren  | 1                |
| PromotionDelete                               | Promotionen aufheben                                  | Aufheben von Promotionen  | 1                |
| QITvOttAdmin                                  | Quickline-TV OTT-Admin                                | Erlaubt das Verwalten der OTT-Mutationen (OTT sind mobile Endgeräte wie Handy und Tablet des Kunden) in Bezug auf QL TV   | 1                |
| QITvOttAdminCanDelete                         | Quickline-TV OTT-Admin (einzelne löschen)             | Erlaubt das löschen einer OTT-Mutation (OTT sind mobile Endgeräte wie Handy und Tablet des Kunden) in Bezug auf QL TV   | 1                |
| QITvOttAdminCanDeleteAll                      | Quickline-TV OTT-Admin (alle löschen)                 | Erlaubt das löschen aller OTT-Mutationen (OTT sind mobile Endgeräte wie Handy und Tablet des Kunden) in Bezug auf QL TV   | 1                |
| QITvOttDeleteDevice                           | Quickline-TV OTT Geräte löschen                       | Ermöglicht das Löschen von Quickline-TV OTT Geräten (OTT sind mobile Endgeräte wie Handy und Tablet des Kunden) in Bezug auf QL TV  | 1                |
| ReportMarketingAddress                        | ReportMarketingAddress                                | Mit diesem Recht kann eine Adressliste aus dem QMC exportiert werden. Wird vom Marketing benötigt.  | 1                |
| ScoreView                                     | ScoreView   | Kann die Bonität eines Kunden abfragen  | 1                |
| StockAdmin                                    | StockAdmin  | Ist berechtigt die Lagerstandorte zu verwalten  | 1                |
| StockTransferAdmin                            | StockTransferAdmin                                    | Ist berechtigt Geräte von Lager zu Lager zu buchen  | 1                |
| Voucher                                       | Voucher   | Gibt dem Mitarbeiter das Recht eine Gutschrift an einen Kunden zu vergeben  | 1                |
| WFADMIN                                       | WFADMIN   | Verwaltung der Queue-Berechtigung für Workflows   | 1                |
| WFOOrderAdmin                                 | WFOOrderAdmin   | Berechtigung eine WF Bestellung aufzuschalten   | 1                |

## Legende

Durchgestrichene Rechte sind solche, welche nicht mehr aktiv genutzt werden.